



## راهکاری برای حل مشکل پخش خودکار ویدیوهای صفحات در مرورگر کروم (ویژه نسخه های دسکتاپی و اندروید)

بدون شک شما نیز از پخش خودکار ویدیوها در زمان بازدید از صفحات وب به ستوه آمده‌اید. کلیپ‌های ویدیویی که بدون اطلاع شما و به شکل صامت پخش شده و به غیر از هدر دادن اینترنت گران قیمت سود دیگری برای شما به همراه ندارند. اما در این مقاله با راهکارهایی آشنا می‌شوید که به شما اجازه می‌دهند مانع پخش خودکار ویدیوها در مرورگر کروم شوید. راهکارهایی که هم در نسخه اندرویدی و هم در نسخه دسکتاپی این مشکل را حل می‌کنند.

پخش خودکار کلیپ‌ها نه تنها باعث هدر رفت اینترنت می‌شوند، بلکه ایجاد نویز کرده و در برخی موارد کندی باز شدن صفحات را به همراه دارند. مشکل بفرنجی که این روزها بلای جان وب شده است. اما خوشبختانه مرورگر کروم راهکاری برای حل این مشکل در اختیار کاربران قرار داده است. در نسخه 66 کروم به کاربران این توانایی را داد تا پخش خودکار ویدیوها را مسدود کنند. کلیپ‌هایی که بخش عمده‌ای از آن‌ها بر مبنای HTML5 اجرا می‌شوند. برای این منظور کاربران می‌بایست یک فلگ را فعال می‌کردند. این قابلیت به شکل هوشمندانه‌ای می‌توانست سایت‌هایی که در گذشته کاربران پخش خودکار ویدیوها روی آن سایت‌ها را متوقف کرده بودند را به یاد آورد. اما تیم توسعه دهنده قابلیت فوق را حذف کردند، به دلیل این‌که این قابلیت با اجرای بازی‌های مبتنی بر مرورگرها سازگاری نداشت. در حالی که این احتمال وجود دارد که گوگل در به‌روزرسانی‌های بعدی کروم این ویژگی را اضافه کند، اما اکنون شما می‌توانید به شکل دیگری از چنین قابلیتی استفاده کنید. برای این منظور باید به درون تنظیمات مرورگر کروم رفته و گزینه‌هایی که مربوط به پخش خودکار ویدیوها است را غیرفعال کنید.

## چگونه می‌توانیم پخش خودکار ویدیوها در کروم را متوقف کنیم؟

Reset all to default

---

**Autoplay policy**  
Policy used when deciding if audio or video is allowed to autoplay. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android  
[#autoplay-policy](#)

**Override effective connection type**  
Overrides the effective connection type of the current connection returned by the network quality estimator. Slow 2G on Cellular returns Slow 2G when connected to a cellular network, and the actual estimate effective connection type when not on a cellular network. Previews are usually served on 2G networks. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Default
▼

- Default
- No user gesture is required.
- User gesture is required for cross-origin iframes.
- Document user activation is required.

اگر از مرورگر کروم در سیستم عامل‌های ویندوز، مک یا لینوکس استفاده می‌کنید، باید به بخش تنظیمات و فلگ‌های

پنهان کروم بروید. اگر از مکان این فلگها اطلاعی نداشته باشید این تنظیمات برای شما غیرقابل دسترس خواهند بود. برای غیرفعال کردن پخش خودکار ویدیوهای مبتنی بر HTML5 مراحل زیر را انجام دهید.

گام اول، اگر هر زبانه بازی در مرورگر دارید اطلاعات آن را ذخیره‌سازی کنید، به دلیل اینکه ما باید در ادامه کروم را راه‌اندازی مجدد کنیم.

گام دوم، یک زبانه جدید باز کنید.

گام سوم، عبارت `chrome://flags/#autoplay-policy` را در کادر مربوط به وارد کردن آدرس اینترنت کپی کرده و کلید اینتر را فشار دهید.


گام چهارم، اکنون به سراغ Autoplay Policy بروید. این دکمه در وضعیت Default قرار دارد. روی این دکمه کلیک کرده و گزینه Document user activation is required را انتخاب کنید.

گام پنجم، یک نوار در پایین صفحه ظاهر شده که اعلام می‌دارد، تغییرات مدنظر شما در زمان راه‌اندازی مجدد دستگاه اعمال خواهد شد. در کنار این پیغام دکمه Relaunch Now قرار دارد. دکمه Relaunch Now را کلیک کنید.

گام ششم، مرورگر کروم راه‌اندازی مجدد شده و از این پس دیگر ویدیوها به شکل خودکار پخش نخواهند شد.

این راهکار همچنین مانع از آن می‌شود تا پنجره‌های پاپ‌آپ ویدیویی در گوشه صفحه نشان داده شوند. شبیه به پنجره‌هایی که سایت‌هایی همچون CNet.com آن‌ها را نشان می‌دهد.

## چگونه می‌توانید پخش خودکار ویدیوها در کروم اندروید را متوقف کنیم؟



در کروم ویژه اندروید، اوضاع کمی متفاوت است. در این مرورگر شما نمی‌توانید از فلگها برای این منظور استفاده کنید. به جای این‌کار باید از تنظیمات عادی که در بخش Settings قرار دارد استفاده کنید.


گام اول، آیکن مربوط به منو را لمس کنید.

گام دوم، به `Settings > Site Settings > Media > Autoplay` بروید.

گام سوم، گزینه فوق به صورت (Allow sites to automatically play muted videos (recommended تنظیم شده است. لغزنده آن را لمس کرده و آنرا خاکستری کنید. اکنون متن زیر این گزینه باید به صورت Blocked در آمده باشد.

همانند نسخه دسکتاپی، می‌توانید با کلیک روی هر ویدیویی آنرا پخش کنید.

## از ویژگی Data Saver کروم برای متوقف کردن پخش خودکار ویدیوها استفاده کنید




اگر نمی‌توانید هیچ‌کدام از روش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد را استفاده کنید، ویژگی Data Saver کروم قادر است به‌طور خودکار پخش خودکار ویدیوها را متوقف کند.

در کروم دستک‌تپی: Data Saver به شکل از پیش ساخته شده وجود نداشته و شما باید افزونه آنرا دانلود کرده و نصب کنید. برای دریافت این افزونه رایگان به مسیر [Chrome](#) بروید. پس از نصب افزونه، روی آیکنی که در نوار ابزار کروم قرار می‌گیرد کلیک کنید. آیکن به رنگ آبی به معنای فعال بودن این آیکن است.

در اندروید، ویژگی Data Saver به صورت پیش‌فرض نصب شده است. تنها کاری که باید انجام دهید فعال‌سازی این ویژگی است. برای فعال‌سازی ویژگی فوق گزینه Settings را لمس کرده و سپس گزینه Data Saver را انتخاب کرده و آنرا فعال کنید.

### چطور پخش فایل‌های فلش در کروم را متوقف کنیم؟



فایل‌های ادوبی فلش دارای مشکلات متعددی هستند که ضمن مصرف بیش از اندازه اینترنت، مشکلاتی را به لحاظ طولانی شدن زمان بارگذاری صفحات به وجود می‌آورند. برای حل این مشکل HTML5 جایگزین آن‌ها شده است. با این وجود هنوز هم برخی از سایت‌ها از فلش برای پخش خودکار ویدیوها استفاده می‌کنند. برای حل این مشکل مراحل زیر را انجام دهید.

گام اول، به منوی کروم رفته و گزینه Settings را انتخاب کنید.

گام دوم، به مسیر Content Setting > Privacy and Security > Advanced بروید.

گام سوم، روی موجودیت Flash کلیک کنید.

گام چهارم، سویچ آبی رنگ آنرا از وضعیت Ask First(recommended) به Blocked تغییر حالت دهید.

با این کار شما به طور کامل پخش فایل‌های فلش روی کروم را متوقف کرده‌اید. در نتیجه کروم در خصوص پخش این فایل‌ها از شما سوال نخواهد کرد. البته توجه داشته باشید در این حالت بازی‌های مبتنی بر فلش نیز اجرا نمی‌شوند.

## سرانجام از ویژگی قطع خودکار صدا استفاده کنید

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که برخی از کاربران با پخش خودکار ویدیوها دارند صدایی است که ناخواسته بلند می‌شود. اگر می‌خواهید پخش خودکار ویدیوها فعال باشد، اما صدایی به گوش نرسد باید افزونه **MuteTab** را روی مرورگر خود نصب کنید. پس از نصب افزونه فوق گزینه Privacy Mode را فعال کنید تا صدای همه زبانه‌ها قطع شود.

## تاریخ انتشار:

04 مرداد 1397

نشانی منبع:

<https://www.shabakeh-mag.com/workshop/13513/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1->

%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-  
%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF