禪

9 ترفند برای کنترل فرزندان در ویندوز 10

قابلیت Family Safety به والدین کمک میکند تا زمان استفاده از رایانه را برای فرزند خود مشخص کنند . همچنین با این قابلیت والدین میتوانند تعیین کنند که فرزندشان چه بازیای انجام دهد، چه نوع اپلیکیشنهایی را استفاده کرده و در چه وبسایتهایی گشتوگذار کند . در نتیجه، آسودهخاطر هستند که فرزندشان تا پاسی از شب مشغول چت کردن یا بازی کردن نخواهند بود .

1. خانوادهتان را در امان نگه دارید

ویندوز ۱۰ مانند ویندوز ۸ دارای قابلیتهای کنترلی برای والدین است تا بتوانند از ورود فرزندانشان به محتوای نامناسب در فضای وب که بهوفور دیده میشود، جلوگیری کنند . این کنترلها در ویندوز، در بخشی به نام ایمنی خانواده توسط مایکروسافت (Microsoft Family Safety) قرار گرفتهاند . از دیگر فواید استفاده از این قابلیت، حفظ امنیت سیستمعامل در برابر دانلود احتمالی هرگونه بدافزار و نرمافزار مخرب است . قابلیت Family Safety به والدین کمک میکند تا زمان استفاده از رایانه را برای فرزند خود مشخص کنند . همچنین با این قابلیت والدین میتوانند تعیین کنند که فرزندشان چه بازیای انجام دهد، چه نوع اپلیکیشنهایی را استفاده کرده و در چه وبسایتهایی گشتوگذار کند . در نتیجه، آسودهخاطر هستند که فرزندشان تا پاسی از شب مشغول چت کردن یا بازی کردن نخواهند بود . اما قبل از اینکه تنظیمات لازم را انجام دهید، حتماً باید حساب Administrator با گذرواژه مربوط به آن را تعریف کنید تا فرزندتان نتواند بهراحتی و بدون محدودیت وارد ویندوز شود و کنترلهایی که با زحمت تنظیم کردهاید دستکاری کند . یکی دیگر از روشهای مناسب برای این کار ساخت حسابهای کاربری استاندارد جداگانه و اعمال محدودیتهای متفاوت برای هر کدام از افرادی است که ممکن است وارد سیستم شوند.

.2 [illegible]

[illegible]


Settings
ACCOUNTS
Find a setting
Your account
Sign-in options
Work access
Family & other users
Sync your settings
Your family
Add your family so everybody gets their own sign-in and desktop. You can help kids stay safe with appropriate websites, time limits, apps and games.
Add a family member
Learn more
Other users
Allow people who are not part of your family to sign in with their own accounts. This won't add them to your family.
Add someone else to this PC

.3 [illegible]

[illegible]





ACCOUNTS
Your account
Sign-in options
Work access
Family & other users
Sync your settings

Add a child or an adult?

Enter the email address of the person who you want to add. If they use Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype or Xbox, enter the email address they use to sign in.

● Add a child

Kids are safer online when they have their own account

○ Add an adult

harrietpeers@outlook.com

The person who I want to add doesn't have an email address

4. یک حساب جدید مایکروسافت باز کنید

اگر فرزند شما حساب مایکروسافت ندارد؛ روی گزینه 'The person who I want to add doesn't have an email address' کلیک کنید تا عملیات آغاز شود . زمانیکه اطلاعات لازم را وارد میکنید، گزینه 'Get a new email address' را انتخاب کنید تا ایمیلی با دامنه @outlook.com به آنها داده شود؛ برای مثال childname@outlook.com زمانیکه گذرواژه تعریف میکنید بهخاطر داشته باشید عبارتی را انتخاب کنید که حفظ کردن آن برای فرزندتان کار دشواری نباشد؛ چراکه آنها هر زمان قصد وارد شدن به ویندوز را داشته باشند، با وارد کردن این گذرواژه اجازه ورود پیدا میکنند .

Settings
ACCOUNTS
Your account
Sign-in options
Work access
Family & other users
Sync your settings

Let's create an account

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox – they're all better and more personal when they sign in with their Microsoft account. Learn more

Harriet
Peers

✓ harrietpeers@outlook.com is available.

harrietpeers @outlook.com

Use their email address instead

••••••••••••••••

United Kingdom

از نظر امنیتی بهتر است شماره تلفن همراه یا یک آدرس ایمیل دوم نیز وارد کنید تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان برقراری ارتباط و پیگیری موضوع پیشآمده وجود داشته باشد .

5. Access Family Safety

در قسمت Family & Other Users میتوانید فهرست تمام کسانی را که به دستگاه اضافه کردهاید، مشاهده کنید . آنهایی که با عنوان «در انتظار» مشخص شدهاند، کسانی هستند که هنوز دعوت شما را نپذیرفتهاند؛ در نتیجه تنظیمات مربوط به ایمنی خانواده یا همان Family Safety روی آنها عمل

Settings
ACCOUNTS
Find a setting
Your account
Sign-in options
Work access
Family & other users
Sync your settings
Your family
You can allow family members to sign in to this PC. Adults can manage family settings online and see recent activity to help kids stay safe.
Add a family member
harrietpeers@outlook.com
Can sign in
Child, Pending
Change account type
Block
Manage family settings online
Other users

6. [illegible]

Microsoft account | Your
Microsoft Corporation [US]
account.microsoft.com/family#/settings/web-browsing/s/-423931423408
Web browsing
Harriet Peers
harrietpeers@outlook.com
Recent activity
Web browsing
Apps & games
Screen time
Block inappropriate websites
On
Adult content is blocked
InPrivate browsing is blocked
Bing SafeSearch is on
Applies to:
Windows 10 PC
Always allow these

مربوطه را تایپ کنید و سپس روی Allow یا Block کلیک کنید تا آنها را به فهرست سفید یا سیاه فرزندتان اضافه کنید .

7. ساعت را تنظیم کنید

با انتخاب گزینه Screen Time میتوانید مدت زمانی را که فرزندتان به این دستگاه دسترسی دارد محدود و کنترل کنید . ابتدا 'Set limits for when my child can use devices' را روی On قرار دهید و سپس زودترین و دیرترین زمانی را که اجازه دارند به کامپیوتر دسترسی داشته باشند مشخص کنید . شایان ذکر است این تنظیم را میتوانید بهصورت جداگانه برای روزهای مختلف هفته انجام دهید . حتی میتوانید مقدار استفاده روزانه را نیز محدودتر کنید تا روی دسترسی آنها کنترل بیشتری داشته باشید .

Microsoft account | Your
Microsoft Corporation [US] account.microsoft.com/family#/settings/screen-time/...
Apps & games
Screen time

Applies to:
Windows 10 PC

Set a limit for each day of the week

	As early as	No later than	Maximum time per device
Sunday	7:00 AM	6:00 PM	Unlimited
Monday	7:30 AM	5:00 PM	3 hours a day
Tuesday	7:30 AM	5:00 PM	3 hours a day
Wednesday	7:30 AM	5:00 PM	3 hours a day
Thursday	7:30 AM	5:00 PM	Block access all day
Friday	7:30 AM	7:00 PM	Unlimited

8. اپلیکیشنها را محدود کنید

گزینه Apps & Games را انتخاب کنید؛ سپس 'Block inappropriate apps and games' را روی On قرار دهید . به پایین صفحه بروید و سن فرزندتان را مشخص کنید . با این کار آنها فقط برنامهها و اپهایی از ویندوز اِستور را میتوانند دانلود و نصب کنند که مناسب رده سنیشان باشد .

Harriet Peers
harrietpeers@outlook.com
Recent activity
Web browsing
Apps & games
Screen time

Block inappropriate apps and games
On

Applies to:
Windows 10 PC
Windows 10 Mobile
Windows Phone 8

Limit apps and games from the Windows Store

Child can download and purchase apps and games appropriate for:
7 year olds

Ratings
7+ Apps For ages 7 and over
7 Games For ages 7 and over

9. [illegible]

[illegible] Family Safety [illegible]



[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]:

14:05 - 06/01/1395

[illegible]:

[illegible] - 10 [illegible] - [illegible]

[illegible]:https://www.shabakeh-mag.com/security/3131