禪

45 [illegible] (2016) [illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30. [illegible]

[illegible]

31. [illegible]

[illegible]

Bookmarks و سپس Desktop Bookmarks را انتخاب کنید . (شکل 1)

12:24
Search or type URL
3
Recently closed
ROB-PC
Last synced: 6 minutes ago
Inbox (27) - robert.zakrzewski@an...
COM: Timeslot sheet, content, dev...
Phone News
How to fix your mobile internet usi...
Android Blog & News – all re...
Outlook.com - rob_zak@outlook.c...
HTC One M9 news, specs & releas...
12:27
Search or type URL
3
Bookmarks
Desktop bookmarks
Other bookmarks
Mobile bookmarks

شکل 1: همگامسازی تنظیمات در دستگاههای مختلف

32. کاهش ترافیک مورد استفاده

اگر به دنبال صرفهجویی در ترافیک خود هستید و تمایل ندارید در زمان گشتوگذار در دنیای وب تلفن هوشمندتان بیش از اندازه داده دریافت کند، کروم به شما کمک میکند . برای کاهش ترافیک دستگاه خود، به Setting وارد شوید و گزینه Reduce Data Usage را فعال کنید .

reader
1/1
Default
Default
Relaunch Now

NOTE: Only works dev and canary channels. Turns on suggestions in the omnibox that are shown on focus before typing. #enable-zero-suggest-experiment

Enable Reader Mode Toolbar Icon Android
Adds a button to the toolbar for viewing a more readable version of the current page. #enable-reader-mode-to
icon
Disable

Number of raster threads Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android
Specify the number of raster threads. #num-raster-threads

Disable support for Cast Streaming hardware video encoding. Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android
This option disables support in Cast Streaming for encoding video streams using platform hardware. #disable

Your changes will take effect the next time you relaunch Google Chrome.

شکل 2: بهینهسازی نمایش سایتها در اندروید

33. فعال سازی ویژگی Reader Mode

باور داشته باشید یا نه، بسیاری از سایتها فاقد نسخه بهینهسازیشده برای تلفنهای هوشمند هستند .



برای حل این مشکل، در نوار آدرس کروم، عبارت chrome://flags را تایپ کنید . در مرحله بعد آیکون فهرست را لمس کرده و در فهرست ظاهرشده، گزینه find in page را انتخاب کنید .
سپس عبارت Reader Mode را تایپ کنید . در فهرست Flag گزینه Enable را که در زیرمجموعه Enable Reader Mode Toolbar Icon قرار دارد، لمس کنید . سپس در پایین صفحه گزینه Relaunch Now را انتخاب کنید . (شکل 2) از این پس هر زمان آدرس سایتی را وارد کنید، آیکون حرف A برای بهینهسازی ظاهر میشود . کافی است این آیکون را لمس کنید تا به حالت Reader Mode وارد شوید .

34. ذخیرهسازی سایتها در قالب PDF

ذخیرهسازی صفحات در قالب PDF نه تنها امکان چاپ آنها را در اختیار شما قرار میدهد، بلکه با کمک آن بعدها نیز میتوانید بهراحتی آنها را مطالعه کنید . برای این منظور از فهرست Settings گزینه Print را انتخاب کرده و در ادامه، گزینه Select Save as PDF را انتخاب کنید . در پایان، روی Save کلیک کنید تا PDF روی گوشی شما ساخته شود.

35. دسترسی به کارت حافظه

برای دسترسی به محتوای موجود در کارت حافظه در مرورگر کروم، کافی است در نوار آدرس عبارت file:///sdcard را وارد کنید تا محتویات کارت حافظه به نمایش درآید .

36. سنجاق کردن سایتهای مورد علاقه در صفحه شروع

اگر در زمان گشتوگذار در دنیای وب، سایتهای جذابی پیدا کردید، میتوانید با کمک کروم این سایتها را به صفحه اصلی تلفن هوشمند خود سنجاق کنید. زمانیکه در صفحه سایتی قرار دارید، آیکون فهرست را لمس کرده و گزینه Add To Home Screen را انتخاب کنید . (شکل 3)

12:50
www.andro
MENU
New incognito tab
Bookmarks
Recent tabs
History
Share...
Print...
Find in page
Add to home screen
Request desktop site
Settings
Help & feedback
12:50
16/02 | EASTBOURNE, 6°
News
Google
Mobile
Wi-Fi
Evernote
BeyondPod
Maps
Android news, apps, reviews

شکل 3: سنجاق سایتها به صفحه اصلی

37. Turbo Charge Chrome

ویژگی جالب دیگری در Chrome://flags قرار دارد که به کمک آن میتوانید میزان حافظه مصرفشده توسط کروم را کنترل کنید . مقدار پیشفرض آن 64 مگابایت است؛ برای تغییر این اندازه پیشفرض عبارت Chrome://flags را در نوار آدرس وارد کنید . سپس آیکون فهرست را لمس کرده و گزینه Find In Page را



انتخاب کنید . در نوار آدرس عبارت Maximum Tile را وارد کنید . روی دکمه Defaults کلیک کنید تا مقادیر نشان داده شود . اکنون مقدار مدنظر خود را انتخاب کرده و کلید Relaunch Now را لمس کنید . (شکل 4)

tiles
Delegated Renderer
If enabled, the render
renderer
Default
es. #delegated-
Maximum tiles for in
Specify the maximum
Default
Enable Offline Auto-
Pages that fail to load
offline-auto-reload
Default
line again. #enable-
Only Auto-Reload Vi
Your changes will ta
Relaunch Now
Default ●
64 ○
128 ○
256 ○
512 ○

شکل 4: کنترل میزان حافظه مصرفشده توسط کروم

نویسنده :
حمیدرضا تائبی
دسته بندی:
شاهراه اطلاعات
تاریخ انتشار :
18:17 - 17/01/1395
برچسب:
مرورگر وب - کروم - اندروید

□□□□□ منبع: https://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3189