چگونه اینترنت را بین دو کامپیوتر شخصی به اشتراک بگذاریم

این روزها دیگر کامپیوتری که به اینترنت متصل نباشد را نمیتوان به درستی استفاده کرد . از طرفی اتصال مستقیم به اینترنت برای همه کامپیوترها نیز میسر نیست و باید اینترنت یکی را با دیگری به اشتراک گذاشت. به اشتراک گذاشتن اینترنت بین دستگاههای موبایل کار نسبتا راحتی است، اما در مورد کامپیوتر شخصی موضوع کمی پیچیدهتر است. با این وجود روشهایی وجود دارد که از طریق آن میتوان اینترنت را بین دو کامپیوتر ویندوز به اشتراک گذاشت .

به اشتراک گذاشتن اینترنت بین دو کامپیوتر مجهز به سیستم عامل ویندوز کار نسبتا سرراستی است و از چند طریق میتوان این کار را انجام داد . در ادامه با روشهای انجام این کار آشنا خواهیم شد .

1. وایفای

در صورتی که از دستگاههایی استفاده میکنید که امکان استفاده از قابلیت وایفای را دارند، هیچ روشی سریعتر از اتصال دو کامپیوتر از طریق وایفای وجود ندارد . برای اتصال از طریق وایفای تنها کافی است به بخش Settings>Network>Mobile Hotspot بروید . سپس گزینه Share My Internet Connection را روی وضعیت روشن قرار دهید. در این حالت سایر کامپیوترها میتوانند به این وایفای متصل شده و از اینترنت آن استفاده کنند .

Network Bridge .2

Internet
ISP Modem
202.54.1.1
Wireless bridge br0
Wireless #1
192,168.1.2
Wireless #2
192.168.1.1

اول از همه گزینه به اشتراک گذاری اینترنت را غیرفعال کنید . این گزینه معمولا در کنترل پنل و آداپتور شبکه شما از طریق گزینه Allow other network users to connect انجام میشود . سپس از داخل پنجره Change Adapter Settings کلید Ctrl را نگه داشته و روی آداپتوری که به اینترنت متصل است کلیک کنید . روی یکی از آداپتورها راست کلیک کنید و بعد روی گزینه Bridge Connections کلیک کنید . حالا تنها کافی است روی کامپیوتری که نیاز به اتصال به اینترنت دارد آداپتور شبکه را یک بار غیرفعال و دوباره فعال کنید .

Internet Connection Sharing .3



Wireless Network Connection Properties
Networking
Sharing
Settings...

Internet Connection Sharing

☑ Allow other network users to connect through this computer's Internet connection

Home networking connection:

Wireless Network Connection 2

☐ Allow other network users to control or disable the shared Internet connection

Using ICS (Internet Connection Sharing)

در این روش باید دو کامپیوتر را با استفاده از کابل اترنت به یک دیگر متصل کرده باشید . بعد از داخل کنترل پنل به بخش Network and Sharing Center بروید . در اینجا گزینه Change adapter settings را پیدا کنید و روی آداپتوری که به اینترنت متصل است راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید . در کادر Properties روی تب Sharing کلیک کنید و گزینه Allow Other network users to connect... را فعال کنید . روی کامپیوتر دوم روی بخش Home networking connection کلیک کرده و آداپتور اترنت یکسان با کامپیوتر اول را انتخاب کنید .

نویسنده :
محسن آقاجانی
منبع :
techviral
دسته بندی:
ترفند کامپیوتر
ترفند اینترنت و وایفای
تاریخ انتشار :
12:40 - 13/09/1396
برچسب:
به اشتراک گذاری اینترنت - کامپیوتر

نشانی
□□□□:https://www.shabakeh-mag.com/tricks/computer-tricks/10889/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85